

1. 地図太郎の概要

1. 1 動作環境

OS : Windows XP/Vista/Windows 7 /Windows 8 及び Internet Explorer 6.0 以上

※Windows RT 上では動作しません。

※タブレット PC、タッチパネルでの操作には対応しません。マウス、キーボードでの操作に限ります。

内部メモリ : Windows XP 512MB 以上

Vista/ Windows 7/ Windows 8 2G 以上推奨

1. 8 制限事項の 4. のデータとメモリ量の関係を参照してください。

画面解像度 : 1024×768 以上

ネットワークカード : 必須

※地図太郎の Mac 版はありません。Windows 仮想化ソフト、ブートキャンプ上での動作保証はありません。

1. 2 インストールとアンインストール

購入された「地図太郎」／「地図太郎 PLUS」フォルダの中には下記のファイルが入っています。

インストールについて.pdf →まず最初に開いて読んでください。

- ・ChizuTaro.exe／ChizuTaroPlus.exe・chizuTaroPlus64.exe (本体ソフト CD-R 版)
- ・chizudoc (ヘルプの簡易マニュアルのフォルダ)
- ・基本操作とメニュー構成.pdf
- ・地図太郎ユーザーズガイド.pdf (CD 版のみ)
- ・ダウンロード版を購入された方は、東京カートグラフィック(株)の Web サイトで閲覧やダウンロードすることもできます。

※ダウンロード版を購入された場合は、「ChizuTaro663.lzh」／

「ChizuTaroPlus32032.lzh」／「ChizuTaroPlus32064.lzh」という名前の圧縮ファイルを解凍する必要があります。LHA など圧縮・解凍用フリーソフトをインターネット等で入手し、解凍して下さい。

注意事項

- ライセンスを複数のパソコンにインストールすることはできません。
地図太郎・地図太郎 PLUS は 1 台のパソコンにインストールすると、そのパソコン専用の地図太郎・地図太郎 PLUS となります。コピー・移動はできませんので、必ず実際に使用するパソコンにインストールして下さい。
インストール後は、他のパソコンへのライセンスの移管はできません。PC の破損、買い替え、リースアップ等によるライセンスの移動もできません。
- インターネットに接続できるパソコンでのみインストール可能です。
(パスワード取得の際、ネット環境(ネットワークカード等)が必須です。)
- インストール時には外付けの無線 LAN、本体に組み込まれていない有線 LAN、外付けの WAN 機器(携帯通信会社のカード)は外して下さい。

- インターネット接続が外付けの無線LAN、外付けのWAN機器等でしかできないかたは[インストールの方法2]でインストール・認証をしてください。
- インターネット接続を禁止されたパソコンの場合[インストールの方法3]に従ってください。


■[インストールの方法1] (通常)

インストーラを使用したセットアップと比べて、とても簡単です。

①地図太郎は「**地図太郎**」／「**地図太郎PLUS**」のフォルダごとパソコン上に直接コピーするだけでそのまま直ぐにお使いになれます。デスクトップやマイドキュメント等、どこでもかまいません。また地図太郎の背景地図や作成したデータ等は、すべてこの「**地図太郎**」／「**地図太郎PLUS**」フォルダの中に入れておくと、後で整理しやすく便利です。


②ChizuTaro.exe／ChizuTaroPlus.exe (本体ソフト)をダブルクリックして起動すると「地図太郎のライセンス」ダイアログが表示されます。ライセンスに「同意する」を押します。

同意されない場合、地図太郎はご利用になれません。




③パスワードの入力画面が表示されます。

インターネットに接続していることを確認して「**パスワードの取得**」ボタンをクリックして「ソフトウェアの登録と認証」サイトを開きます。





④画面に従い、「ユーザID」(CD版の場合はケースに、ダウンロード版の場合はメールで送付)を入力し、「地図太郎のバージョン」を選んでから「認証」をクリックします。



※インストールIDは通常自動的に入力されます。

⑤「あなたのパスワード」欄に表示されたパスワードを上記③のダイアログのパスワード欄に入力し「OK」ボタンをクリックします。




※ 「パスワード」は[Ctrl]+C でコピーし [Ctrl]+V で貼り付けすると便利です。

■ [インストールの方法 2]


(外付けの無線 LAN、外付けの WAN のみ使用の場合)

① [外付けの無線 LAN、外付けの WAN 機器等を接続しない状態でパソコンを起動します。](#)

② [ChizuTaro.exe](#) / [ChizuTaroPlus.exe](#) (本体ソフト) をダブルクリックして起動すると「地図太郎のライセンス」ダイアログが表示されます。ライセンスに「同意する」を押します。同意されない場合、地図太郎はご利用になれません。




③ 「パスワードの入力」ダイアログの「[インストール ID](#)」を控えておきます。コピー・貼り付けでテキストファイルにして保存してください。




④ [取り外した外付けの無線 LAN、外付けの WAN 機器を接続してインターネットが利用できるようにします。](#)

⑤ 「[パスワードの取得](#)」ボタンをクリックして「ソフトウェアの登録と認証」サイトを開きます。



- ⑥ 「インストールID」の値を①で控えた数字に書き換えます。画面に従い、前記「インストールの方法1」と同様に「ユーザID」（CD版の場合はケースに、ダウンロード版の場合はメールで送付）を入力し、「地図太郎のバージョン」を選んでから「認証」をクリックします。

※ 「インストールID」は[Ctrl]+Cでコピーし[Ctrl]+Vで貼り付けすると便利です。



- ⑦ 「あなたのパスワード」を控えておきます。「ソフトウェアの登録と認証」サイトを閉じます。地図太郎を終了します。
- ⑧ 外付けの無線LAN、外付けのWAN機器等を接続しない状態で地図太郎を起動します。
 ⑦で控えた「あなたのパスワード」をパスワード欄に入力します。
 ※ 「あなたのパスワード」は[Ctrl]+Cでコピーし[Ctrl]+Vで貼り付けすると便利です。

■ **【インストールの方法3】**
（インターネット接続を禁止されたパソコン使用の場合）
 地図太郎を起動して「パスワードの入力」ダイアログの「インストールID」を控えておきます。コピー・貼り付けでテキストファイルにして保存してください。

- ①で取得した「インストールID」を弊社サポートまでご連絡ください。
 対応いたします。詳しくは弊社サポートまでメールでお問い合わせください。

■ **【アンインストール】**

ChizuTaro.exe(本体ソフト)とフォルダ chizudoc(ヘルプの簡易マニュアルのフォルダ)を削除してください。デスクトップにショートカットを作った場合、それも削除してください。

尚、アンインストールしても他のパソコンにライセンスの移動はできません。